

# mate-tweak – утилита для точной настройки среды рабочего стола

С ее помощью можно управлять значками рабочего стола и изменять настройки интерфейса для значков, контекстных меню или панелей инструментов.

## Установка

Для установки перейдите в сеанс пользователя **root**:

```
su -
```


и выполните команду:

```
dnf install mate-tweak -y
```

После установки утилита доступна из «**Главного меню**» - «**Параметры**» - «**MATE Tweak**».

## Работа с утилитой


Окно программы выглядит следующим образом:




В программе имеется три вкладки: **Рабочий стол**, **Панель** и **Окна**.


## Рабочий стол


На вкладке **Рабочий стол** можно редактировать рабочий стол MATE, включать или отключать отображение иконок, отвечающих за различные функции. По умолчанию включены иконки **Домашняя папка**, **Корзина** и **Подключенные тома**. По желанию можно включить иконку **Компьютер**, которая будет отображать все подключенные к компьютеру носители.






Также можно включить иконку **Сеть**, которая будет отображать сетевое окружение машины.





## Панель

На вкладке **Панель** можно настроить нижнюю панель: включить или отключить отображение различных элементов панели, изменить их размеры, а также размеры самих иконок. Выполненные изменения можно сохранить в отдельный профиль и присвоить ему название.




Также можно включить индикатор клавиатуры, он будет расположен в правой части панели. Он позволит увидеть состояния клавиатуры: включен ли **Scroll Lock**, **Num Lock** или **Caps Lock**.



Белый цвет означает неактивное состояние, красный – активное.



## Окна

На вкладке Окна можно настроить свойства окон: отображение анимации свортывания и развертывания, содержимое окон при перетаскивании.




Надстройка **Включить привязку окон** позволяет при перетаскивании окна к краю экрана растянуть его по вертикали и покрыть половину рабочего пространства. По желанию, эту надстройку можно отключить.


Также можно изменить положение самого окна – привычное правое или левое.



Надстройка **Высокий DPI** позволяет увеличивать размер всех окон, панелей, виджетов, шрифтов и прочего для дисплеев с высокими значениями DPI. По умолчанию данное значение выбирается автоматически.



Надстройка **Шрифты** позволяет поменять шрифты в системе и изменить их размер.



Надстройка **Менеджер окон** позволяет изменить менеджер окна, используемого в системе. По умолчанию установлен менеджер окна **Marco**.

Менеджер окон

Выбор менеджера окон.

Marco (адаптивный композитный менеджер) ▼

---

Revision #1  
Created 17 May 2024 04:56:21 by Admin  
Updated 17 May 2024 05:03:06 by Admin